

# STAPPENPLAN: READ&WRITE-BESTANDEN OPENEN

## 1.1 Voorbereiding en vereisten

Om de beveiligde Read&Write-bestanden van Dedicon te activeren en te openen is de volgende voorbereiding nodig:

- Je hebt verbinding met het internet;
- Je hebt de Google Chrome Browser op je device staan.



Chrome browser

- Je hebt 2 extensies toegevoegd in Chrome:
  - Read&Write for Google Chrome (paars puzzelstukje);
  - Texthelp PDF Reader - voor Read&Write toegevoegd aan de Chrome Browser.



Read&Write voor Chrome



Texthelp PDF Reader

Zie hiervoor het [stappenplan voor installatie van Read&Write](#) van Lexima.

Met een licentie krijg je toegang tot Read&Write. Deze is te koop via de webshop van Lexima.

- Je bent ingelogd met je Google-account in de Chrome browser of je hebt een Microsoft Office 365-account met OneDrive.

Voor meer vragen of vragen over Read&Write, bezoek [de informatiepagina van leverancier Lexima](#).

## 1.2 Alle stappen op een rijtje openen Read&Write-bestand

### Stap 1


Je hebt een Read&Write -bestand besteld [in de webwinkel](#). Je download verschijnt in het overzicht 'mijn producten' op de webwinkel.

Zet de bestanden op je computer. De bestanden versturen we in .zip-bestand, zorg er dus voor dat je ze eerst [unzip](#)t.

## Stap 2

Open de Chrome browser en klik op de online extensie Read&Write (het paarse puzzelstukje, zie de rode pijl rechts bovenin je scherm).

Er verschijnt dan een balk in je scherm met voorleesfuncties (zie de rode pijl in het midden).



## Stap 3

Het openen van de beveiligde PDF's gebeurt in Texthelp PDF Reader. Je kunt bestanden openen vanuit je Google Drive of OneDrive omgeving.


Voor het openen van de bestanden vanuit OneDrive, ga dan verder vanaf [1.2.2, stap 7](#).

### 1.2.1 Openen vanuit je Google Drive omgeving


## Stap 4

Open in de Chrome Browser je Google Drive omgeving waar de bestanden staan opgeslagen:

- Ga naar [www.google.com](http://www.google.com)
- Klik op het 'negen punts vierkantje' rechts boven in je scherm
- Open Google Drive




## Je Google Drive omgeving:



## Stap 5

Klik dubbel op het bestand om te openen. Hier kan een melding in beeld verschijnen dat het bestand niet direct geopend kan worden.



Klik dan onder 'gekoppelde apps' op 'Read&Write for Google Chrome', het bestand zal dan openen in de PDF Reader van Read&Write.

Zie laatste pagina voor vervolg

Je kunt ook eerst de Texthelp PDF Reader (het grijze vierkante icoontje met PDF erin) openen en vanuit daar naar je Google Drive omgeving gaan.



## PDF Reader Dashboard



Nice work, you've installed the PDF Reader Extension.

### Open from Google Drive

Open a PDF from Google Drive and use all the features from the TextHelp PDF Reader.

[Open from Google Drive](#)

### Install PDF Reader App

Why not add our **PDF Reader App**, this allows you to open PDF documents with the Texthelp PDF Reader using the 'Open with' directly within Google Drive.

[Install](#)

### Additional Options


A few steps to setup your experience with **Texthelp PDF Reader**.

(Please ensure you are using the latest version of the extension)

[Options](#)

## Stap 6

Tijdens het openen controleert de software of het bestand daadwerkelijk beveiligd is en gebruikt mag worden. Als het bestand geactiveerd is verschijnt het boek op je scherm. Op de eerste pagina vind je informatie over tot hoe lang je het boek kunt gebruiken en wat de voorwaarden zijn van het gebruik van het dyslexiebestand.



**Veel leesplezier!**

## 1.2.2 Openen vanuit je OneDrive omgeving

### Stap 7

Voor het openen van de boeken van Dedicon binnen de One Drive is een extra handeling vereist (ten opzichte van het openen in Google).

Klik met je rechter muisknop op de PDF Reader extensie en ga naar 'Opties'.

Bij de instellingen van de PDF Reader moet je het volgende vinkje aan hebben staan: 'Open Web PDF's'.

### Stap 8

Ga naar OneDrive.

Klik met je rechter muisknop op de titel in OneDrive die je wilt openen en klik op 'Openen' > 'Openen in Browser'.

Hierna opent automatisch de PDF Reader, maar blijft het boek nog laden. Dit komt omdat je in de PDF Reader nog bent ingelogd met het Google account.

### Stap 9

Klik aan de rechterkant van de Read&Write werkbalk (deze opent door op de extensie met het paarse puzzelstukje te klikken) op de drie puntjes en ga naar afmelden.

Kies nu voor aanmelden met Microsoft en log in met je OneDrive gegevens.

Tijdens het openen controleert de software of het bestand daadwerkelijk beveiligd is en gebruikt mag worden. Als het bestand geactiveerd is verschijnt het boek op je scherm. Op de eerste pagina vind je informatie over tot hoe lang je het boek kunt gebruiken en wat de voorwaarden zijn van het gebruik van het dyslexiebestand.



**Veel leesplezier!**